

ODYSSEY ACCESS CLIENT (OAC) 快速入門

1 安裝 OAC

您的 PC 必需符合這些需求：

- ▶ Windows 2000、NT、XP 或 Vista
- ▶ Internet Explorer 6.0 或更高版本

若要安裝 OAC：

1. 關閉任何開啟的網路程式以防止在安裝期間資料遺失。
2. 使用下列兩種方法之一執行 OAC 安裝程式：

▶ 在您電腦上的 CD-ROM 光碟機中插入產品 CD。如果安裝程式未自動啟動，請瀏覽 CD 並找到 *setup.exe*。在其上連按兩下以開始安裝。

▶ 如果您透過下載或其他方式取得了 OAC 安裝程式，請在您的電腦上找到 *OdysseyAccessClient.msi* 檔案。在其上連按兩下以開始安裝。安裝精靈可能會提示您輸入安裝及組態資訊。

3. 按一下安裝以開始安裝。

4. 在看到提示時輸入您的登入驗證資料。
注意：如果已啟用自動登入，則無登入提示。

5. 安裝完 OAC 之後，安裝精靈可能還會提示輸入其他資訊。

2 執行 OAC

Odyssey Access Client 管理員是 OAC 使用者介面。若要執行 *Odyssey Access Client* 管理員，請進行下列動作之一：


- ▶ 連按兩下 Windows 系統匣中的 OAC 圖示。
- ▶ 選取開始 > 程式集 > Juniper Networks > *Odyssey Access Client* > *Odyssey Access Client* 管理員。

假設事先已經為您組態了 OAC，則您可以存取的網路與驗證設定檔都應可見。如果您找不到它們，請向您的網路管理員諮詢。

如果網路管理員已為您組態了另一不同的產品檢視，您在 *Odyssey Access Client* 管理員中所看到的可能會與如下所示的範例螢幕有所不同。

注意：本「快速入門」假設已經為您組態了 OAC。其中沒有討論如何組態網路或驗證設定檔。

OAC 線上說明 (F1) 和產品文件展示了如何組態網路和驗證設定檔 (如果您有這樣做的權限)。《*Odyssey Access Client* 使用者指南》對組態工作和功能表選項進行了詳細討論。



無 INFRANET 控制器的網路

3 連線至網路

連線到網路時，需要選取配接卡 (有線或無線)、選取設定檔，然後啟用連線至網路核取方塊。

連線至無線 802.1X 網路

若要連線至無線網路：

1. 開啟 *Odyssey Access Client* 管理員側邊列中的配接卡清單。
2. 按一下 Wi-Fi。
3. 從「Wi-Fi」對話方塊的網路清單中選取網路。

如果您沒有看到想要的網路，請按一下掃描以獲取已登告網路的清單。按一下網路名稱 (SSID) 以進行選取。

4. 從「Wi-Fi」對話方塊的設定檔清單中選取驗證設定檔。

您的設定檔應會隨 OAC 一同安裝。

5. 啟用連線至網路核取方塊以開啟連線。

連線至有線 802.1X 網路

若要連線至有線 802.1X 網路：

1. 開啟側邊列中的配接卡清單。
2. 按一下乙太網路。如果 802.1X 乙太網路配接卡不可見，請向您的管理員諮詢。
3. 從「乙太網路配接卡」對話方塊的設定檔清單中選取驗證設定檔。設定檔應會隨 OAC 一同安裝。


4. 啟用連線至網路核取方塊以開啟連線。若要中斷與無線或有線網路的連線，請清除連線至網路核取方塊。

4 檢查 OAC 狀態

在「配接卡」對話方塊中，使用滑鼠指向對話方塊右下角的 OAC 狀態圖示。按住滑鼠左鍵不放以顯示狀態詳細資訊。

訊號強度狀態

訊號強度圖示顯示您的電腦與 WiFi 網路之間訊號的相對強度。



連線和驗證狀態

OAC 帆船圖示的顏色指示連線和驗證狀態。

